

# 1



## ANLEITUNG TEIL 1:

**GRÖSSE:** 32 cm breit x ca. 160 cm lang

**MATERIAL:** Garn von ggh: „Kidseda“ (70 % Mohair, 30 % Seide, Lauflänge 210 m / 25 g): 50 g = 2 Knäuel und „Lacy“ (80 % Merinowolle, 20 % Seide, Lauflänge 150 m / 25 g): 75 g = 3 Knäuel. Rundstricknadel 4 (wenn Du locker strickst) oder 4,5 (wenn Du fest strickst) – wichtig ist, dass Du auf die Angaben in der Maschenprobe kommst.

### SO WERDEN DIE RANDMASCHEN GESTRICKT:

Die Randmaschen immer im Muster stricken.

Jeweils nach dem Wenden (= beide Fäden hängen dann an derselben Seite) am Anfang der Reihe wie folgt vorgehen:

Randmasche wird links mit dem Umschlag der Vorreihe zusammen gestrickt: der nicht genutzte Faden hängt vor dem Arbeitsfaden (Also links. Eselsbrücke: Masche links stricken = nicht genutzter Faden hängt links vom Arbeitsfaden).

Randmasche wird rechts mit dem Umschlag der Vorreihe zusammen gestrickt: der nicht genutzte Faden hängt hinter dem Arbeitsfaden (Also rechts. Eselsbrücke: Masche rechts stricken = nicht genutzter Faden hängt rechts vom Arbeitsfaden).

### BRIOCHEMUSTER:

1. Reihe (Lacy): 1 Randmasche rechts, 1 Masche rechts, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben im Wechsel, enden mit 1 Masche rechts und 1 Randmasche rechts. Wenden.

2.\* Reihe (Kidseda): 1 Randmasche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammenstricken, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammenstricken im Wechsel, enden mit 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, 1 Randmasche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammenstricken. Das Gestrickte an die andere Seite der Rundstricknadel ziehen.

3. Reihe (Lacy): 1 Randmasche mit 1 Umschlag links abheben, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammenstricken, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, im Wechsel, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammenstricken, 1 Randmasche mit 1 Umschlag links abheben. Wenden.

4. Reihe (Kidseda): 1 Randmasche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammenstricken, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammenstricken, im Wechsel, enden mit 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, 1 Randmasche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammenstricken. Das Gestrickte an die andere Seite der Rundstricknadel ziehen.

5. Reihe (Lacy): 1 Randmasche mit 1 Umschlag links abheben, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammenstricken, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, im Wechsel, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammenstricken, 1 Randmasche mit 1 Umschlag links abheben. Wenden.

Nachfolgend die 2. bis 5. Reihe stets wiederholen.

**MASCHENPROBE:** Im Briochemuster sind 19 Maschen und 38 Reihen = 10 x 10 cm.

**ANLEITUNG:** Mit Lacy 67 Maschen anschlagen und im Briochemuster 36 cm stricken. Weiter mit Anleitung Teil 2.

\* nur beim ersten Mal in der 2. Reihe Randmasche rechts, dann wie beschrieben stricken, enden mit Randmasche rechts