

2



ANLEITUNG TEIL 2: 36 cm ab Anschlag (hängend messen) weiter im Briochemuster stricken dabei jedoch folgende betonten Zu- und Abnahmen arbeiten: bei der ersten Reihe ist die Kidseda Rippe vorne, beide Fäden hängen rechts und die Reihe wird mit Kidseda gestrickt:

BETONTE ZU- UND ABNAHMEN IM BRIOCHEMUSTER ÜBER 120 REIHEN:

1. Reihe (Kidseda): Randmasche, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, aus der folgenden rechten Masche (die mit dem Umschlag der Vorreihe zusammen gestrickt wird) 3 Maschen herausstricken (1 Masche rechts, 1 Umschlag , 1 Masche rechts). 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, 1 doppelter Überzug (1 Masche zusammen mit dem Umschlag rechts abheben, die folgenden 2 Maschen und den dazugehörigen Umschlag rechts zusammenstricken, die abgehobene Masche zusammen mit dem Umschlag überziehen), die Reihe beenden. Das Gestrickte an die andere Seite der Rundstricknadel ziehen.

2. Reihe (Lacy): Randmasche, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammenstricken, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben, den Umschlag der Vorreihe links stricken, 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben. Die Reihe mustergemäß im Briochemuster beenden.

Die folgenden 2 Reihen mustergemäß im Briochemuster stricken.

ANLEITUNG: Nachfolgend in jeder 4. Reihe diese Zu- und Abnahmen versetzt um jeweils 2 Maschen Richtung Reihenende arbeiten. In der letzten Reihe bleiben so nach dem doppelten Überzug noch 2 Maschen auf der linken Nadel. Die Reihe beenden. 3 Reihen mustergemäß im Briochemuster stricken. Weiter mit Anleitung Teil 3.

